


- 1 ホーム画面の「設定」をタップします。




- 2 「アカウントとパスワード」を選択します。



- 3 「アカウントを追加」を選択します。



- 4 「その他」を選択します。



- 5 「メールアカウントを追加」を選択します。



- 6 新規アカウントの設定画面が表示されるので内容を入力し、「次へ」を押します。



- ◆ 名前: 送信者名
- ◆ アドレス: ご利用のメールアドレス(***@apionet.or.jp)

- 7 さらに設定画面が表示されるので「POP」を選択して下さい。



- 8 画面を下へスクロールすると受信メールサーバと送信メールサーバの設定欄が現れるので入力し、「保存」を押します。

| キャンセル | 新規アカウント | 保存 |
|----------|------------|----|
| 受信メールサーバ | | |
| ホスト名 | | ① |
| ユーザ名 | | ② |
| パスワード | ●●●●●●●●●● | ③ |
| 送信メールサーバ | | |
| ホスト名 | | ④ |
| ユーザ名 | | ⑤ |
| パスワード | ●●●●●●●●●● | ⑥ |

【受信メールサーバ】

① ホスト名

mail.apionet.or.jp

または

ml.apionet.or.jp

(ウイルス&迷惑メールブロックサービスをご利用の場合)

② ユーザ名 : ご利用のメールアドレス

③ パスワード : ご利用のメールのパスワード

【送信メールサーバ】

④ ホスト名

mail.apionet.or.jp

または


ml.apionet.or.jp

(ウイルス&迷惑メールブロックサービスをご利用の場合)

⑤ ユーザ名 : ご利用のメールアドレス


⑥ パスワード : ご利用のメールのパスワード

- 9 しばらくすると「SSLで接続できません」と表示されるので「はい」を選択します。その後しばらく「検証中」の画面になりますがそのまま待ちます。



メール/連絡先/カレンダーの画面に戻り、アカウントの欄にメールが追加されていれば設定は完了です。

エラーが出る場合は次ページをご確認下さい。



- 10 「アカウントとパスワード」でエラーの出るメールアカウントを選択します。



- 11 次の画面の下部の「詳細」を選択します。



- 12 「SSLを使用」がオフになっているのを確認、「認証」を選択します。



「パスワード」を選択します。



前の画面に戻り、「認証」の項目が「パスワード」になっている事を確認します。



さらに前の画面に戻り、「完了」を押します。

(※完了を押さないと設定が反映されません。)



メールアプリを開き、受信を確認してください。