


1. Outlook を起動します。




2. メールアドレスを入力し、「詳細オプション」をクリックします。
「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。



■「Outlook」画面が表示されない場合


「ファイル」をクリックします。




「アカウントの追加」をクリックします。



3. アカウントの種類は「POP」をクリックします。



4. アカウント設定を以下のように入力し、「次へ」をクリックします。



【ウイルスチェックなし】

■ 受信メール

・サーバー

「アカウント情報記載のメールサーバー名」

・ポート

「110」

・このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要
「チェックなし」

・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログインが必要
「チェックなし」

■送信メール

- ・サーバー
「アカウント情報記載のメールサーバー名」
- ・ポート
「587」
- ・暗号化方法
「なし」
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要
「チェックなし」

[ウイルスチェックあり]

暗号化通信(SSL)を利用したメールの送受信が行えます。

暗号化通信なし

■受信メール

- ・サーバー
「アカウント情報記載メールサーバー名」
- ・ポート
「110」
- ・このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要
「チェックなし」
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要
「チェックなし」

■送信メール

- ・サーバー
「アカウント情報記載のメールサーバー名」
- ・ポート
「587」
- ・暗号化方法
「なし」
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要
「チェックなし」

暗号化通信あり

■受信メール

- ・サーバー
アカウント情報記載のメールサーバー名によって設定が異なります。

ml2.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-090.mailsecure.jp」

ml3.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-091.mailsecure.jp」

ml4.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-092.mailsecure.jp」

ml5.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-093.mailsecure.jp」

ml6.apionet.or.jp ⇒ 「v2400-084.mailsecure.jp」
- ・ポート
「995」
- ・このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要
「チェックあり」
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要
「チェックなし」

■送信メール

- ・サーバー
アカウント情報記載のメールサーバー名によって設定が異なります。

ml2.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-090.mailsecure.jp」

ml3.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-091.mailsecure.jp」

ml4.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-092.mailsecure.jp」

ml5.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-093.mailsecure.jp」


ml6.apionet.or.jp ⇒ 「v2400-084.mailsecure.jp」
- ・ポート
「465」
- ・暗号化方法
「SSL/TLS」

- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログインが必要
「チェックなし」

5. メールアカウントのパスワードを入力し、「接続」をクリックします。




6. 「アカウントが正常に追加されました」と表示されます。
「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックを外し、「完了」をクリックして画面を閉じます。



■「次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。」と表示された場合

ユーザー名とパスワードの入力に誤りがある可能性があります。
再度入力を行い「OK」をクリックします。



・ユーザー名
「アカウント情報記載のユーザー名」を入力


・パスワード
「メールアカウントのパスワード」を入力

■「問題が発生しました」と表示された場合

メールアドレスかアカウント設定の入力に誤りがある可能性があります。

・メールアドレスの入力から再度設定を行う場合
「～ではない場合」をクリックすると、手順 2 に戻ります。

・アカウントの設定の入力から再度設定を行う場合
「アカウント設定の変更」をクリックすると、手順 4 に戻ります。



7. 続いて設定の確認・変更を行います。
Outlook 設定確認・変更方法をご参照ください。