



1. 「ファイル」をクリックします。



2. 「アカウント設定」をクリックし、メニュー内の「プロファイルの管理」をクリックします。




3. 電子メールアカウントをクリックします。



4. メールアカウントをクリックして選択し、「変更」をクリックします。



5. アカウント設定を確認し、「詳細設定」をクリックします。設定に誤りがある場合は、再入力で変更を行います。



■ ユーザー情報

- ・名前
メール送信時に表示される差出人名を入力
- ・電子メールアドレス
「お客様のメールアドレス」を入力

【ウイルスチェックなし】

■ サーバー情報

- ・アカウントの種類(変更不可)
「POP3」
- ・受信メールサーバー
「アカウント情報記載のメールサーバー名」
- ・送信メールサーバー(SMTP)
「アカウント情報記載のメールサーバー名」

■ メールサーバーへのログオン情報

- ・アカウント名
「アカウント情報記載のユーザー名」を入力
- ・パスワード
「メールアカウントのパスワード」を入力
- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください
「チェックなし」

[ウイルスチェックあり]

暗号化通信(SSL)を利用したメールの送受信が行えます。

暗号化通信なし

■ サーバー情報

- ・アカウントの種類(変更不可)

「POP3」

- ・受信メールサーバー

「アカウント情報記載のメールサーバー名」

- ・送信メールサーバー(SMTP)

「アカウント情報記載のメールサーバー名」

■ メールサーバーへのログオン情報

- ・アカウント名

「アカウント情報記載のユーザー名」を入力

- ・パスワード

「メールアカウントのパスワード」を入力

- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください

「チェックなし」

暗号化通信あり

■ サーバー情報

- ・アカウントの種類(変更不可)

「POP3」

- ・受信メールサーバー

アカウント情報記載のメールサーバー名によって設定が異なります。

ml2.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-090.mailsecure.jp」

ml3.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-091.mailsecure.jp」

ml4.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-092.mailsecure.jp」

ml5.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-093.mailsecure.jp」

ml6.apionet.or.jp ⇒ 「v2400-084.mailsecure.jp」

- ・送信メールサーバー(SMTP)

アカウント情報記載のメールサーバー名によって設定が異なります。

ml2.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-090.mailsecure.jp」

ml3.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-091.mailsecure.jp」

ml4.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-092.mailsecure.jp」

ml5.apionet.or.jp ⇒ 「v2200-093.mailsecure.jp」

ml6.apionet.or.jp ⇒ 「v2400-084.mailsecure.jp」

■ メールサーバーへのログオン情報

- ・アカウント名

「アカウント情報記載のユーザー名」を入力


- ・パスワード

「メールアカウントのパスワード」を入力

- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください

「チェックなし」


6. 「送信サーバー」をクリックし、設定の確認と変更を行います。



- ・送信サーバー(SMTP)は認証が必要
「チェックする」

- ・受信メールサーバーと同じ設定を使用する
「チェックする」

7. 「詳細設定」をクリックし、設定の確認と変更を行い、「OK」をクリックします。



[ウイルスチェックなし]

■ サーバーのポート番号

- ・受信サーバー (POP3)
「110」
- ・このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
「チェックなし」
- ・送信サーバー (SMTP)
「587」
- ・使用する暗号化接続の種類
「なし」

[ウイルスチェックあり]

暗号化通信なし

■ サーバーのポート番号


- ・受信サーバー (POP3)
「110」
- ・このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
「チェックなし」
- ・送信サーバー (SMTP)
「587」
- ・使用する暗号化接続の種類
「なし」

暗号化通信あり


■ サーバーのポート番号

- ・受信サーバー (POP3)
「995」
- ・このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
「チェックあり」
- ・送信サーバー (SMTP)
「465」
- ・使用する暗号化接続の種類
「SSL/TLS」

8. 「次へ」をクリックするとアカウント設定のテストが始まります。




9. 状況に「完了」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。



■ 「テストの処理中にいくつかのエラーが発生しました。」と表示された場合

アカウント設定の入力に誤りがある可能性があります。「閉じる」をクリックして、手順 5 から再度設定を行います。



10. 「すべて完了しました」と表示されます。

「完了」をクリックして、残った画面はすべて閉じます。

以上で設定は終了です。

