



1. 「ファイル」をクリックします。



2. 「アカウント設定」をクリックし、メニュー内の「プロファイルの管理」をクリックします。




3. 電子メールアカウントをクリックします。



4. メールアカウントをクリックして選択し、「変更」をクリックします。



5. アカウント設定を確認し、「詳細設定」をクリックします。設定に誤りがある場合は、再入力で変更を行います。



■ ユーザー情報

・名前

「メール送信時に表示される差出人名」自由に入力が可能です。

・電子メールアドレス

「お客様のメールアドレス」を入力

■ サーバー情報

・アカウントの種類(変更不可)

「POP3」

・受信メールサーバー

ウイルスチェックサービスあり：「ml.apionet.or.jp」
ウイルスチェックサービスなし：「mail.apionet.or.jp」

・送信メールサーバー(SMTP)

ウイルスチェックサービスあり：「ml.apionet.or.jp」
ウイルスチェックサービスなし：「mail.apionet.or.jp」

■ メールサーバーへのログオン情報

・アカウント名

「メールアドレスの@マークより前部分」を入力


・パスワード

「メールアカウントのパスワード」を入力

・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください

「チェックなし」


6. 「送信サーバー」をクリックし、設定の確認と変更を行います。



・送信サーバー(SMTP)は認証が必要
「チェックする」

・受信メールサーバーと同じ設定を使用する
「チェックする」

7. 「詳細設定」をクリックし、設定の確認と変更を行い、「OK」をクリックします。



■サーバーのポート番号


・受信サーバー(POP3)
「110」

・このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要
「チェックなし」


・送信サーバー(SMTP)
「587」

・使用する暗号化接続の種類
「なし」

8. 「次へ」をクリックするとアカウント設定のテストが始まります。




9. 状況に「完了」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。



■「テストの処理中にいくつかのエラーが発生しました。」と表示された場合

アカウント設定の入力に誤りがある可能性があります。
「閉じる」をクリックして、手順 5 から再度設定を行います。



10. 「すべて完了しました」と表示されます。

「完了」をクリックして、残った画面はすべて閉じます。
以上で設定は終了です。

