Windows7・WindowsVista で DNS サーバを確認



①画面左下の「スタートボタン」をクリック

②右側の「コントロールパネル」をクリック



- • • ×

③開いた画面の表示方法が「カテゴリ」「クラシック表示」なら④へ



「大きい(小さい)アイコン」「コントロールパネルホーム」なら⑤へ

											Colle
	すべてのコントロール パネル項目 🖡		 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		バネル・			•	4 検索		
コンピューターの設定を調整します			表示方法 大きいアイコン *	コントロールパネルホーム	名前	カテゴリ	•		1981		C la
Adobe Gamma (32 ビット)	Flash Player (32 E sr h)	Intel(R) GMA Driver	Java	• 9399980A	Adobe	BitLocker F	Bluetooth 7	Flash Player	Intel(R)	ISCSI 1 = 3	Java
Realitek HD オーディオマネージ 1 ⁷	RemoteApp とデスクトップ機械	💐 Windows Anytime Upgrade	Windows CendSpace		Gamma	ライブ暗号化	バイス		GMA Driver	エータ	
Windows Defender	Windows Update	₩indows ファイアウォール	🎾 アクションセンター		head a	((?))		3	韻		S
🚱 インターネット オプション	→ インデックスのオプション	→ +-ポ-ド	コンピューターの第単基作センタ -		Realtek HD	Symantec	Tablet PC 設	Windows	Windows	Windows	Window
4000	NT 5774	- 420/-2[20-1]x=1			オーディオ	. LiveUpdate	定	CardSpace	Defender	Live の言	SideSho
デスクトップ ガジェット		デバイスとプリンター	トラブルシューティング		2			P	R)9
ネットワークと共有センター	1000 E	🤣 バックアップと変化	パフォーマンスの情報とツール		Windows	Windows #	Windows 7	インターネット・オプロ	インデックス	ウェルカム	オフライ
フォルター オプション	A 2#25	同 プログラムと機能	🜏 m-40n-J			1174 62.					22.11
205 C	メール (32 ビット)	🎎 ユーザー アカウント	(2) 位置センサーとその他のセンサー	1		0	200	6			
ê 870'a	🖉 ma	管理ツール	😸 E2070754		キーの安全な オンライン	: ≠ーボード	ゲーム コン トローラ	コンピュータ の簡単操作	サウンド	システム	スキャナさ メラ
《 個人設定	資格情報マネージャー	RER:					1	-	-	11.	NA.
🐓 1846 2 8 8	連邦領域アイコン	🎯 総理オプション	🚑 #M2874			17.b./				Y	
 国際センター 	日付と時刻	日本のよい苦酸料 🌺			セキュリティ センター	と[スター	テハイスマネージャ	ネットワーク と共有セン	の追加	パックアップ と復元セン	、スの情報と
					-	-	1000	Date: No.	1		0



⑤「ネットワークと共有センター」

をクリック

をクリック

	すべてのコントロール パネル項目 🖡		▼ 4 コントロールパネルの検索
ンピューターの設定を調整します			表示方法 大きいアイコン *
Adobe Gamma (32 ビット)	Flash Player (32 분포 ト)	Intel(R) GMA Driver	Java
Realtek HD オーディオマネージ	RemoteApp とデスクトップ接続	Windows Anytime Upgrade	Windows CardSpace
Windows Defender	Windows Update	Windows ファイアウォール	アクションセンター
インターネット オプション	🚕 インデックスのオプション	۶ ≠−۳−۴	
	N 2776	タスクバーと[スタート] メニュ ー	
デスクトップ ガジェット		デバイスとプリンター	トラブルシューティング
ネットワークと共有センター	1400C	ノックアップと復元	パフォーマンスの情報とツール
🎽 フォルダー オプション		一 プログラムと機能	📢 ホームグループ
J 202	🎒 メール (32 ビット)	🍇 ユーザー アカウント	▶ 位置センサーとその他のセンサー
	🜉 104	管理ツール	
個人設定	資格情報マネージャー	自動再生	●の管理
3 地域と目前	通知領域アイコン	🍞 電源オプション	▲話とモデム
回期センター	日付と時刻	保護者による制限	

⑥左側の

「アダプターの設定の変更」

もしくは「ネットワーク接続の管理」

をクリック



⑦赤い×がついてないものの中で、

設定を確認したいアイコンを右クリックし、

「プロパティ」をクリック



⑧「インターネットプロトコルバージョン 4」

をクリックしてから 「プロパティ」のボタンをクリック

🔋 ローカル エリア接続のプロパティ
ネットワーク
接続の方法:
Realtek PCIe GBE Family Controller
構成(_)
この接続は次の項目を使用します(①):
Microsoft ネットワーク用クライアント
VMware Bridge Protocol
■ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有
✓ ▲ インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)
۱ (۱) (1) (1
インストール(N) 削除(U) プロパティ(B)
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロトコ ルです。
<u>OK</u> キャンセル

⑨ 優先 DNS サーバに

「210.164.186.17」が指定されている場合

- 「DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」
- にチェックし 「OK」ボタンをクリック

⑩インターネット接続を確認

インターネット プロトコル バージョン 4 (1	rCP/IPv4)のプロパティ 🛛 🔋 💌					
全般(代替の構成						
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てくだざい。						
 ● IP アドレスを自動的に取得する(O) ○ 次の IP アドレスを使う(S): 						
IP 7ドレス():						
サブネット マスク(<u>U</u>):						
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):						
◎ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	する(<u>B</u>)					
(代替 DNS サーバー(<u>A</u>):						
	詳細設定(少					
	OK キャンセル					